

TÉMA: Nastavení prostředí Windows 10

Tento příklad slouží k procvičení základních nastavení v prostředí Windows 10.

Zadání:

1. Určete druh procesoru, operační paměť a verzi operačního systému nainstalovaného na Vašem počítači.
2. Nastavte obrázek na ploše počítače na jiný dle vlastní volby.
3. Nastavte zamknutí obrazovky po 5 minutách.
4. Nastavte jazyk klávesnice, který bude používán při spuštění počítače na *angličtinu*.
5. Změňte datum na počítači na 21. 6. 2009. Vraťte datum zpět na původní.
6. Nastavte Hlavní panel tak, aby se zobrazil pouze, pokud na něj najedete myší.
7. Nastavte ve vlastnostech klávesnice prodlevu před opakováním znaků na delší.
8. Nastavte formát času na 12-ti hodinový (Př.: 1:46 AM).
9. Jakými způsoby lze řídit **spotřebu energie** v počítači?
10. Zobrazte ve složce uživatele skryté soubory a složky.
11. Nastavte zobrazování přípon u názvů souborů.
12. Určete rychlost připojení vašeho počítače do sítě a zjistěte jeho **MAC adresu** (fyzická adresa počítače) a **IP adresu**.
13. Kde lze povolit **vzdálený přístup k Vašemu počítači** z jiného počítače?
14. Jaké prvky pro **usnadnění přístupu** k počítači nabízí Windows 10?
15. Změňte rychlost pohybu ukazatele myši na větší.
16. Kde nastavíte výstupní zařízení pro zvuk?
17. Určete, jaké **skripty písma Arial** nabízí Váš počítač.
18. Kde lze odinstalovat **programy** ve Windows 10?
19. Kde lze **změnit přidružení typu souboru** (přípony) **ke konkrétnímu programu** (a jeho automatické spouštění)?
20. Kde lze nastavit **automatickou aktualizaci** Windows 10?
21. Zjistěte, které **tiskárny** máte k dispozici pro tisk v síti.
22. Zjistěte, jaké **rozlišení obrazovky** a jakou kvalitu barev máte nastavenou na Vašem počítači.
23. Kde lze nastavit **aplikace, které se spustí automaticky po startu počítače**.
24. Kde lze nastavit **zálohování počítače**?
25. Co je to zařízení typu *Plug and Play*?
26. Co je to *multitasking*?
27. Jakým způsobem lze nastavit **spouštění programu Vyčištění disku** každé pondělí v 6 hodin?

Řešení

Řešení:

1. Kontextová nabídka (pravé tlačítko myši) ikony Počítač na ploše/**Vlastnosti**. Pozn. Informace o počítači lze vyvolat také v dialogovém okně Nastavení (tlačítko **Start/Nastavení**), skupina **Systém/O aplikaci**.
2. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Přízpůsobení**/menu **Pozadí**, zvolit obrázek.
3. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Přízpůsobení**/menu **Zamykací obrazovka**, odkaz **Nastavení časového limitu obrazovky**/skupina **Obrazovka**.
4. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/Nastavení**)/skupina **Čas a jazyk/** menu **Jazyk**/ikona **Klávesnice**/tlačítko **Změnit klávesnice...**/seznam **Přepsání výchozí metody zadávání znaků** nastavit dle zadání.
5. Kliknout na čas v pravé části Hlavního panelu/**Upravit datum a čas/** tlačítko **Změnit** (musí být vypnuto **Nastavovat čas automaticky**)/upravit datum dle zadání. Pozn. Datum a čas lze nastavovat také v dialogovém okně **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/ skupina **Čas a jazyk**).
6. Kontextová nabídka Hlavního panelu/**Nastavení hlavního panelu/Automaticky skrývat hlavní panel v režimu plochy**. Pozn. Vlastnosti Hlavního panelu lze nastavovat také v dialogovém okně **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Přízpůsobení/** menu **Hlavní panel**).
7. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Usnadnění přístupu**/menu **Klávesnice**/zapnout **Ignorovat krátká nebo opakovaná stisknutí kláves a upravit rychlost**/zobrazí se další položky/**Zapnout funkci odskok kláves, aby se čekalo s přijetím dalších úhozů, pokud stisknete stejnou klávesu více než jednou**. Ponechat výchozí čas.
8. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Čas a jazyk**/menu **Datum a čas**/odkaz **Datum, čas a místní formát/** odkaz **Další možnosti pro datum, čas a místní nastavení/** **Formáty**/tlačítko **Vlastní nastavení...**/ ikona **Změnit datum, čas nebo formáty čísel/** v dialogovém okně **Oblast** změnit místní formát na např. *Angličtina (Spojené království)*, dále odkaz **Změnit formáty data/** položka **Krátký formát času**. Pozn. Windows nastavují automaticky formát data a času podle příslušné oblasti.
9. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Systém/** menu **Napájení a režim spánku**.
10. Hlavní panel, **Průzkumník souborů/** záložka **Zobrazení/** tlačítko **Možnosti/Změnit možnosti složky a hledání**/záložka **Zobrazení**/sekce **Upřesnit nastavení**/ve skupině **Možnosti složky** položka **Skryté soubory a složky**/zatrhnout **Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky**. Pozn.: Složky uživatelů Windows 10 se nachází v adresáři C:\Users.
11. Hlavní panel, **Průzkumník souborů/** záložka **Zobrazení/** tlačítko **Možnosti/Změnit možnosti složky a hledání**/záložka **Zobrazení**/sekce **Upřesnit nastavení**/ve skupině **Možnosti složky**/zatrhnout **Skrýt příponu souborů známých typů**.
12. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Síť a internet**/menu **Stav/** tlačítko **Vlastnosti** u konkrétního způsobu připojení (v učebnách *Ethernet*).
13. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Usnadnění přístupu**.
14. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Systém/** menu **Vzdálená plocha**.

15. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Zařízení**/menu **Myš**/odkaz **Další možnost myši**/záložka **Možnosti ukazatele/Pohyb**.
16. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Systém**/menu **Zvuk**.
17. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Přizpůsobení**/menu **Písma**. Zde lze také další písma do počítače doinstalovat.
18. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Aplikace**/kliknout na příslušný program/**Odinstalovat**.
19. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Aplikace**/skupina **Výchozí aplikace**/odkaz **Zvolit výchozí aplikace podle typu souboru**.
20. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Aktualizace a zabezpečení**/menu **Windows Update**.
21. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Zařízení**/menu **Tiskárny a skenery**.
22. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Systém**/menu **Obrazovka/Rozlišení obrazovky**.
23. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Aplikace**/menu **Po spuštění**.
24. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start/ Nastavení**)/skupina **Systém**/menu **Úložiště**/ odkaz **Zobrazit možnosti zálohování**.
25. Zařízení typu Plug and Play je zařízení, které je operační systém schopen sám rozpoznat, nalézt a nainstalovat ovladače pro jeho provoz.
26. Multitasking je schopnost operačního systému provádět několik procesů současně.
27. Dialogové okno **Nastavení** (tlačítko **Start**/v aplikacích skupina **Nástroje pro správu windows/ Plánovač úloh**. Pozn. Plánování úloh je povoleno pouze uživateli s právy administrátora.

Zpět na zadání